

## Knowledge Base IMG Produkte

### KB 12: Erstellung und Verwendung kundenspezifischer Logos



- ( 1 ) Schließen Sie die Bildschirmtastatur und öffnen Sie "Setup". Wählen Sie Configuration, Special und aktivieren Sie die Option "Use Custom Logo"
- ( 2 ) Schließen Sie das "Setup"
- ( 3 ) Im On-Line Manual finden Sie Hinweise zu Bitmap-Größen. Einfacher ist es, wenn Sie die Templates aus der Datei LOGOS.ZIP verwenden. Diese Datei können Sie bei IMG Inc. herunterladen.
- ( 4 ) Die Bitmaps müssen im Installationsverzeichnis von My-T-Soft abgelegt werden (z.B. C:\WINDOWS\MYTSOFT)
- ( 5 ) Die Namenskonvention ist LOGO??.BMP, wobei ?? von 01 bis 12 geht. Für größere Formate wird LOGO12.BMP in der Größe skaliert
- ( 6 ) Wenn das Programm ein Problem hat, das Bitmap zu finden oder zu laden, dann wird als Platzhalter ein schwarzes Rechteck angezeigt. Ab Version My-T-Soft 1.78 können alle Benutzer eigene Konfigurationen erhalten. Der aktuelle Ort an dem für einen Benutzer die Konfigurationsdateien abgelegt werden, wird Ihnen im My-T-Soft Setup unter "Show Config File Location" angezeigt. Diesen Eintrag finden Sie im „File Menu“. Die Logos werden standardmäßig am angegebenen Ort erwartet. Sie können aber auch die Logos im Installationsverzeichnis von My-T-Soft ablegen. Dann müssen Sie aber den Eintrag ConfigPath=0 setzen und Sie müssen sicher sein, dass die Benutzer auf dieses Verzeichnis Lese- und Schreibrechte haben.
- ( 7 ) Dieses Feature ist sehr hilfreich, wenn das Programm im Operator Mode betrieben wird, wobei die Toolbar Schaltflächen abgeschaltet werden. Die Control-Panel-Umschaltung, die Menü und Minimierungsschaltflächen sind dann nur noch über den Eintrag im Start-Menü verfügbar. Das Standard-Passwort heisst beim Aktivieren des Operator Mode „pass“. Dieses sollten Sie über den Dialog ändern.
- ( 8 ) Weitere Informationen finden Sie in der Datei LOGOS.TXT in der Datei LOGOS.ZIP.